

## Installationsanleitung

### AbaClient Standard installieren und konfigurieren unter Windows

#### 1. Voraussetzung


- Windows Betriebssystem
- bekannte Abacus URL wie z. B. <https://abaweb-softtech.softtech.ch/abastart>

#### 2. Installation


2.1 Laden Sie die neuste Version des AbaClients hier  
"http://www.abacus.ch/links/abaclient" herunter.

2.2 Starten Sie die heruntergeladene \*.msi Datei.


2.3 Der AbaClient Setup-Assistent startet - klicken Sie hier auf "Weiter".




2.4 Lesen Sie bitte die nachfolgenden Lizenzbedingungen durch und stimmen diesen zu.  
Führen Sie den AbaClient Installations-Prozess weiter.



2.5 Klicken Sie beim folgenden Fenster auf "Standard".  
Daraufhin wird ein neues Fenster geöffnet.




2.6 Klicken Sie hier auf "Installieren".



Hinweis:


Wenn die Benutzerkontosteuerung unter Windows entsprechend eingerichtet ist, erscheint folgende Abfrage:

Klicken Sie hier auf "Ja" um mit der AbaClient-Installation fortzufahren.




2.7 Der AbaClient wird nun installiert.

Schliessen Sie den Setup-Assistenten mit Klick auf "Fertig stellen".




### 3. AbaClient Konfiguration


3.1 Starten Sie den AbaClient indem Sie via Klick auf den Windows-Button den AbaClient auswählen.




3.2 Deaktivieren/Entfernen Sie den Flag bei der Option "Login mit Standard Webbrowser".




3.3 Klicken Sie auf den Button "Erstellen" unter "abalink-Datei".



3.4 Bitte tragen Sie hier die Internet Adresse (URL) von Ihrem Abacus-Server / Installationsbetreiber ein.




Beispiel:



- 3.5 Nach eingetragenen Informationen, klicken Sie auf "Speichern".  
Es öffnet sich nun folgendes Fenster:


Sie haben nun die Möglichkeit den Speicherort "Desktop" für die abalink-Datei zu hinterlegen.  
Klicken Sie hierfür das Home-Symbol, geben einen geeigneten Dateinamen an und schliessen mit "Speichern" ab.



- 3.6 Sie gelangen nun zurück auf das vorhergehende Fenster.  
Schliessen Sie dieses mit "Speichern".



- 3.7 Auf Ihrem Desktop wurde nun ein Datei mit dem gewählten Dateinamen und der Dateiendung \*.abalink abgespeichert.



#### 4. Abacus öffnen

Mit einem Doppelklick auf diese Datei und nach erfolgreicher Authentisierung wird Abacus nun automatisch gestartet.

## Hinweis

Anpassungen wenn Dateityp ".abalink" nicht automatisch den AbaClient und somit nicht das Abacus öffnet.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und führen Sie folgende Schritte durch.

